



EXTREME®

Spanish
En español

Powder Glaze Acrylic Dip System

INSTRUCCIONES de EXTREME POWDER GLAZE ACRYLIC DIP SYSTEM

Desde 1983, Backscratchers ha ofrecido productos profesionales innovadores, fáciles de usar y de nuevo lo hemos hecho con el Extreme Powder Glaze System. Este sistema permite poner un sistema en de treinta minutos o menos. Son fáciles de aplicarse y económico.

Por favor, lea y siga las instrucciones y le tomaremos gradualmente para colocar un sistema perfecto de uñas.

Primero, fije su carrito de la estación. Perfore hacia fuera los agujeros y el descarte. Coloque Extreme Base Glaze y Extreme Finish Glaze a través de las ranuras vacías del now. Cuando el contenido de las botellas llega a ser bajo, mueva el carrito hasta el centro de las botellas incline (véase el cuadro a la derecha).

Al usar Extreme Base Glaze y Extreme Finish Glaze, es muy importante que usted no quite exceso de resina del cepillo sobre la tapa de la botella como usted con el pulimento de uña. Usted debe girar el cepillo en el embudo interior (cuello) de la botella, de modo que exceso de la resina permanezca dentro de la botella. Si no, su tapa del cepillo para la botella puede adherir en la botella, haciendo el producto inutilizable. Antes de substituir el cepillo de la botella, usted debe limpiar el hilo de rosca de la botella con un cojín sin pelusa de NailNeat. Usted debe mirar el interior de la tapa del cepillo para exceso de la resina y cerciorarse de la también se limpia limpio con un cojín sin pelusa de NailNeat. Esto también evita que su tapa del cepillo sea adherida en la botella permanentemente.

SANEAMIENTO PROFESIONAL DEL SALÓN

El saneamiento apropiado practicante es uno de los pasos más importantes de usos profesionales de los sistemas de la uña. Antes de comenzar el servicio, dispense las cantidades mármol-clasificadas de Foamaseptic Skin Cleanser en las manos de su cliente y entonces en sus las propias. Totalmente el masaje adentro, entonces limpia con una toalla limpia. Otra práctica del saneamiento del salón es el uso del SeptiFile Sanitizable File System, ofreciendo los abrasivos y las manijas reemplazables que pueden ser desinfectados. Utilice los nuevos abrasivos y limpie la manija para cada cliente.

Técnica de la velocidad

Al trabajar con Finish Glaze o Base Glaze, aplique el esmalte a 4 uñas y active los 4 con Glaze Dryer. Haga las 4 uñas siguientes y actívelas, después haga los 2 pulgares y actívelos. Al aplicar el producto, no toque el producto a la cutícula del cliente; esto causa la elevación.

PREPARACION

1. Quite el pulimento con Stripr, un removedor suave del pulimento de clavo de la no-acetona, usando un Nail Neat o un Neat & Tidy en orden el cojín.
2. Limpie las manos y las uñas con Hygienic Elegance Cleansing Wash.
3. Aclare las manos y las uñas con agua caliente y séquese a fondo. NOTA: No utilice las cartillas o los deshidratadores.
4. Aparte las cutículas suavemente con un empujador caucho-inclinado de la cutícula.
5. Ajuste las uñas naturales, saliendo de aproximadamente 1/16" (1.5 milímetros) del borde libre.
6. Forme el borde libre de uñas naturales usando el archivo de 240 arenas (recomendamos el uso de SeptiFile Sanitizable File System).
7. Quite el brillo de las uñas naturales con el archivo de 600 arenas y limpie el polvo de la uña usando a Nail Neat o Neat & Tidy pad.



APLICACION

1. Aplique Base Glaze a 4 uñas, permaneciendo 1/16" (1.5 milímetros) lejos de la cutícula. NOTA: Utilice siempre una capa fina de Base Resin. No permita que la resina toque la cutícula; esto causa la elevación.
2. Active sosteniendo Glaze Dryer 4-5" (11-12 cm) de la uña.
3. Aplique Base Glaze a las 4 uñas de la otra mano.
4. Active con GlazeDryer.

5. Aplique Base Glaze a las 2 uñas del pulgar.

6. Active con Glaze Dryer.

7. Quite el brillo de donde estará aplicada la extremidad artificial usando archivo de 240 arenas o almacenador intermedio del bloque del blanco. NOTA: Esté segura de quitar brillo solamente en el borde libre y de quitar el polvo con un cojín de Nail Neat o de Neat & Tidy pad.

8. Aplique Base Glaze al borde libre, adonde la extremidad artificial de la uña va a ser aplicada. NOTA: Finish Glaze se puede utilizar para aplicar extremidades de la uña si usted quiere un enlace más rápido entre la uña natural y la extremidad artificial de la uña.

9. Aplique la extremidad artificial de la uña que lleva a cabo la extremidad a un ángulo 45°, deslice la extremidad para arriba hasta que la repisa resuelva la uña natural entonces oscile la extremidad adelante. Sosténgase con la presión firme por 5-10 segundos.

10. Aplique Base Glaze en la línea de costura de las 10 uñas. NOTA: La línea de costura es donde la extremidad artificial de la uña resuelve la uña natural. Nouveau Natural Tips requerirá una cierta mezcla.

11. Active con Glaze Dryer.

12. Extremidad del corte a la extremidad deseada de la longitud y de la forma usando un archivo de 240 arenas.

13. Prepare Extreme Powder y la pelusa sacudiendo de contenedor cerrado. Usando la cucharada, llene el Dipping Cap de la cantidad de polvo necesaria.

14. Haciendo solamente una uña a la vez, aplique Finish Glaze sobre el clavo y la extremidad, permaneciendo 1/8" (3 milímetros) lejos de la cutícula.

15. Sumerja la uña en Extreme Powder, sacuda apagado el exceso. NOTA: Al sumergir en Extreme Powder, tenga curva del cliente en el nudillo y ponga suavemente la uña dentro y fuera del polvo (representado en la izquierda). Otra opción es utilizar el Extreme Powder Dropper: llene el cuentagotas del polvo, después asperje Extreme Powder sobre la uña, después golpee ligeramente de exceso de polvo.

16. Aplique Finish Glaze sobre la uña pulverizada, permaneciendo 1/16" (1.5 milímetros) lejos de cutícula. Usted debe acabar, sumergir, acaba cada uña, uno a la vez. Cuando usted hace 4 uñas hacer, active con Glaze Dryer. Haga las 4 uñas siguientes, después actívelas. Entonces haga los pulgares, actívan.

17. Aplique Base Glaze sobre la uña y la extremidad enteras, permaneciendo 1/16" (1.5 milímetros) lejos de cutículas.

18. Active con GlazeDryer.

EL FINAL

1. Alise la superficie entera de la uña y mezcle el producto alrededor de la cutícula usando primero un archivo de 240 arenas y entonces un archivo de 600 arenas. Para un brillo brillante, utilice los almacenadores intermedios blancos y grises sobre superficie entera de la uña. NOTA: Haga no overfile.



2. Limpie las manos y las uñas con Hygienic Elegance. OPCIONAL: En lugar de usar los almacenadores intermedios blancos y grises y ahorrar tiempo, usted puede agregar un alto brillo permanente del lustre usando Extreme Glaze Sealer. Usted querrá aplicar 3 capas de Glaze Sealer, esperando 60 segundos entre cada capa. NOTA: Si aplica el pulimento de uña, utilice solamente una capa de Extreme Glaze Sealer. Glaze Sealer no se adherirá a las uñas naturales, o a otra base o abrigos.

3. Aplique Nail Radiance Cuticle Treatment a las cutículas y por debajo la extremidad de la uña, después délo masajes en las cutículas. Nota: si usa Glaze Sealer, espera hasta que se seque (cerca de 60 segundos) antes de aplicar Nail Radiance.

MANTENIMIENTO

Después de aproximadamente 2 semanas, será hora para re-esmaltar.

1. Esterilice sus manos y las manos de su cliente usando Foamaseptic Skin Cleanser.
2. Quite el pulimento de uña usando Stripr. Quite Glaze Sealer con el archivo de 240 arenas o el almacenador intermedio del bloque del blanco.
3. Limpie las manos y las uñas usando Hygienic Elegance. **NO UTILICE LAS CARTILLAS.**
4. Aparte las cutículas.
5. Quite el brillo de la uña entera usando un archivo de 240 arenas o un almacenador intermedio del bloque del blanco.
6. Aplique Base Glaze a la nueva área de crecimiento, traslapando levemente el producto viejo.
7. Active con Glaze Dryer.



8. Aplique Base Glaze a la uña entera.
9. Active con Glaze Dryer.
10. Siga los pasos #1-3. del final.

DESPUÉS DE APROXIMADAMENTE 4 SEMANAS, SERÁ HORA PARA EL SATINADO DEL RE-POLVO

1. Esterilice sus manos y las manos de su cliente usando Foamaseptic.
2. Quite el pulimento usando Stripr. Quite Glaze Sealer con un archivo de 240 arenas o un almacenador intermediario del bloque del blanco.
3. Limpie las manos y las uñas usando Hygienic Elegance. NO UTILICE LAS CARTILLAS.
4. Aparte las cutículas.
5. Quite el brillo de la uña entera usando un archivo de 240 arenas.
6. Aplique Finish Glaze a la nueva área de crecimiento que traslapa ligeramente el producto viejo.
7. Sumerja la uña en Extreme Powder, o aspéjela en polvo usando el cuentagotas del polvo. Golpee ligeramente de exceso.
8. Aplique Finish Glaze sobre la uña pulverizada, permaneciendo 1/16" (1.5 milímetros) lejos de la cutícula.
9. Active con Glaze Dryer.
10. Aplique BaseGlaze sobre la uña, permaneciendo 1/16" (1.5 milímetros) lejos de cutícula.
11. Active con GlazeDryer.
12. Siga los pasos #1-3 del final.

INMERSIÓN DOBLE DE EXTREME POWDER PARA LA FUERZA AGREGADA

Este uso se puede utilizar si su cliente es duro en las uñas y necesita más fuerza, o para los clientes con las uñas muy planas. Esto pondrá más de un arco natural en la uña.

1. Siga los pasos #1-7 de las PREPARACIONES.
2. Siga los pasos #1-12 del USO.
3. Usted debe aplicar Finish Glaze de la línea de la cutícula (que guarda 1/16" o distancia de 1.5 milímetros de la cutícula) al centro de la uña (primera capa).
4. Sumerja la uña en ExtremePowder.
5. Aplique Finish Glaze sobre la uña entera, permaneciendo 1/8" (3 milímetros) lejos de la cutícula (segunda capa).
6. Sumerja la uña en Extreme Powder.
7. Aplique Finish Glaze sobre la uña pulverizada, permaneciendo 1/16" (1.5 milímetros) lejos de la cutícula (capa final).
8. Active con Glaze Dryer.
9. Aplique Base Glaze a la uña entera.
10. Active con Glaze Dryer.
11. Siga los pasos #1-3 del final.

REFUERZO DE LA FIBRA DE VIDRIO O DE LA SEDA

Sheeerr Magic Silk o Glazed Glass Fiberglass Mesh se puede utilizar para reforzar la uña y la extremidad.

1. Siga los pasos #1-7 de la PREPARACIÓN.
2. Siga los pasos #1-12 del USO.
3. Aplique un pedazo completo de tela del fibra de vidrio o de seda en la uña, cubriendo la uña entera, permaneciendo 1/16" (1.5 milímetros) lejos de la cutícula.
4. Aplique Finish Glaze sobre la uña entera (primera capa).
5. Sumerja la uña en Extreme Powder.
6. Aplique Finish Glaze sobre la uña pulverizada, cerciorándose de que el polvo está saturado totalmente (segunda capa).
7. Active con Glaze Dryer.
8. Aplique Base Glaze sobre la uña entera.
9. Active con Glaze Dryer.
10. Siga los pasos #1-3 del FINAL.

USO ROSADO Y BLANCO BÁSICO DEL POLVO USANDO EXTREME FAST FORMS

1. Siga los pasos de la preparación # 1-7.
2. Siga los pasos #1-12 de los usos si aplica una extremidad de la uña.
3. Aplique Fast Form en la cama de la uña donde usted quiere la línea de la sonrisa.

4. Aplique Finish Glaze donde usted quisiera que estuviera el blanco (primera capa).
5. Sumerja la uña en White Extreme Powder, o aspéjela encendido con el Powder Dropper.
6. Aplique Finish Glaze (segunda capa).
7. Sumerja la uña en White Extreme Powder otra vez.
8. Aplique Finish Glaze (tercera capa).
9. Quite Fast Form.
10. Active con Glaze Dryer.
11. Aplique Finish Glaze en la cama de la uña abajo a la línea de la sonrisa, permaneciendo 1/8" (3 milímetros) lejos de la cutícula (cuarta capa).
12. Sumerja la uña en Pink Extreme Powder o utilice Powder Dropper.
13. Repita los pasos #11 y 12 arriba.
14. Aplique Finish Glaze sobre la uña entera incluyendo la yema del dedo, permaneciendo 1/16" (1.5 milímetros) lejos de la cutícula (capa final).
15. Active con Glaze Dryer.
16. Aplique Base Glaze a la uña entera.
17. Active con Glaze Dryer.
18. Siga los pasos #1-3 del final.

RETIRO

1. Aplique Moisture Jubileeee Dry Skin Cream a la piel que rodea el área de la uña. Esto reducirá el efecto de sequía de la acetona sobre la piel.
2. Empape las uñas en removedor del pulimento de uña de la acetona. NOTA: El retiro debe tardar aproximadamente 20 minutos.
3. Limpie las manos a fondo con Hygienic Elegance después de que se quite el producto.
4. Uñas de la condición con Nail Radiance. Método que pulimenta de la etapa del uso 3 en las uñas naturales: 600 arena, almacenador intermediario que alisa blanco, almacenador intermediario gris del brillo.

BRILLOS DE LOS BACKSCRATCHERS

Los brillos de los Backscratchers ofrecen flexibilidad creativa. Usted puede mezclar el color del fósforo o ajustar la intensidad para que haya un sutil a la mirada vibrante. Los brillos se pueden utilizar con todos los tipos de usos de la uña. Abajo están las sugerencias en las cantidades de mezcla para modificar a sus clientes deseo para requisitos particulares.

BRILLO DE MEZCLA

SUTIL: 1 scoop* púrpura completo de Extreme Powder claro a la cucharada blanca del 1/2 ** del brillo

MEDIO: 1 scoop* púrpura completo de Extreme Powder claro a 1 cucharada blanca ** de brillo

VIBRANTE: scoop* púrpura del 1/2 de Extreme Powder claro a las cucharadas blancas de 1 1/2 ** del brillo

Los brillos se pueden utilizar con Extreme Powders rosado, blanco o claro. Los brillos se pueden también asperjar sobre la resina mojada (Backscratchers Extreme Finish o Base Glaze, Stikr, o Accelabond), o el over Extreme Sealer mojado. Utilice conjuntamente con los Backscratchers Fast Forms para una mirada chispeante de la manicura francesa.

* La cucharada púrpura viene con Extreme Nail Dipper; 8 cucharadas blancas son equivalentes a 1 cucharada púrpura.

** La cucharada blanca viene con brillos de los Backscratchers.

Backscratchers Salon Systems, Inc. hacen todo lo posible para proveer de nuestros clientes nuestra línea completa de productos, de Specials bimensuales, y de nuevos artículos con nuestros distribuidores y Web site. Si usted no puede encontrar nuestros productos, necesite la asistencia técnica o la información para ordenar, llámenos por favor al **(800) 832-5577** o visiten nuestra Web site en **www.backscratchers.com**.

OTROS SISTEMAS DE LOS BACKSCRATCHERS INCLUYEN:

- Fibra de vidrio y Silk Wrap System de Glass Glaze - el sistema original del abrigo, Glass Glaze es fuerte, de seguridad y natural-mirada.
- Un sistema brush-on más rápido y más fácil de Accelawrap Fast Brush-On System - del abrigo con fibra de vidrio y seda precortadas.
- Sistemas clasificador de SeptiFile y de SeptiBlock Sanitizable - reemplazables, abrasivos disponibles que protegen contra la contaminación cruzada.
- Salon Aseptic Control System - un desinfectante/un limpiador de alto nivel, multiusos que es tuberculocidal, fungicida, virucidal y no tóxico.
- Heavenly Soles Foot Care System - un sistema completo fresco y de restauración del pedicure con las botellas sanitarias de la bomba.

01-220-08-08/Spanish Extreme

